Installazione di Extra for WinWaste



Edizione di Giugno 2024

Sommario

| Definizione | |
|---|---------------------------------------|
| Requisiti | |
| Configurazione SQL Server per abilitare l'accesso in rete | |
| Creazione di un utente SQL | |
| Installazione di Extra | |
| Avvio di Extra | |
| Configurazione database di servizio | 5 |
| Inserimento chiavi di abilitazione | |
| Configurazione email | 7 |
| Extras | 7 |
| Avvisi automatici | |
| Documentazione dei vari Extra | Errore. Il segnalibro non è definito. |

Definizione

Extra for WinWaste è una collezione di applicazioni che estendono le funzionalità di WinWaste. Ciascuna piccola applicazione viene chiamata semplicemente, un Extra.

Requisiti

Extra richiede l'accesso al database di WinWaste, nella versione di Sql Server 2012 e successivi. I restanti requisiti sono gli stessi di WinWaste: Dot Net 4.0, e pochi Mb di spazio di spazio libero su disco. Alcune funzionalità potrebbero avere requisiti specifici, come Microsoft Excel, o driver ODBC per accedere ad altri applicativi, o la disponibilità del vostro sistema di Email

Configurazione SQL Server per abilitare l'accesso in rete

Extra accede direttamente al database del server WinWaste; s

e state lavorando dal server non dovete fare nulla, e passate al prossimo capitolo. Nelle installazioni più recenti questa configurazione potrebbe essere già stata attivata, ma è meglio verificare.

Se non trovate Sql Configuration Manager sul menu di avvio cercate il file

SQLSERVERMANAGER11.MSC dove 11 corrisponde alla versione di Sql Server 2012; sostituite 11 con 12 per Sql 2014, 13 per Sql 2016

Abilitate guindi i protocolli

Sql Server Configuration Manager



Inoltre avviate e mettete in avvio automatica il servizio Sql Server Browser



Creazione di un utente SQL

Per accedere ad SQL da postazioni client in rete occorre definire un utente. Se conoscete la password dell'utente sa potete utilizzare quella.

Installazione di Extra

Scaricate Extra aprendo la pagina http://extra.acribia.it/ e cliccando sul pulsante INSTALLA



Accettate l'avviso di protezione del certificato, cliccando su "ulteriori informazioni" ed "Esegui comunque"



L'installazione è completata.

Extra verifica la presenza di aggiornamenti online ogni qualvolta lo si avvia

Avvio di Extra

Cliccate sull'icona sul desktop o cercate l'icona di avvio nel menu di start.

Se vi trovate sul server lasciate indicato .\nica come nome del server, come da installazione predefinita di Sql server; potete inoltre lasciare vuoto nome utente e password, per indicare l'accesso con sicurezza integrata di Windows.

Se utilizzate Extra sui client indicate nome utente e password creati negli step precedenti.

| 🥪 Accesso a Wir | — | | \times | |
|-----------------|-----------------------|-----|------------|---------|
| Acce | esso a WinWaste. | Net | | |
| Server | .\NICA | | | |
| Usemame | | | | |
| Password | | | | |
| | Accedi | | | |
| Azienda | 0000 AZIENDA CAMPIONE | ~ |] | |
| Anno | 2014 | ~ |] | |
| | Apri | | | |
| | | | | |
| | | | Versione 1 | .0.4.26 |

Dopo aver cliccato accedi, se la connessione ad SQL server è stata stabilita, nelle caselle Azienda e Anno dovete selezionare l'azienda WinWaste e l'anno a cui volete accedere

Configurazione database di servizio

Menu File->Configura Database

Per la maggior parte di funzionalità occorre creare un database di servizio per Extra; normalmente Extra lo crea e lo aggiorna in modo invisibile.

Se il database di servizio non viene creato o aggiornato automaticamente, Extra propone di farlo.

| La maggior parte delle funzionalità richiedono la creazione di un database di servizio | |
|---|--|
| Attualmente il database di servizio è : | |
| Database esistente | |
| Versione attuale database: 4 | |
| Tutti gli oggetti presenti | |
| Vuoi creare o aggiomare il database di servizio ? Sì, crea o aggioma il database di servizio | |
| non ricordarmelo più, desidero sempre procedere senza verificare database di servizio | |
| Chiudi | |

Nel caso il database esista ma non è allineato alla versione di Extra potrebbero verificarsi errori durante l'esecuzione degli Extra

Inserimento chiavi di abilitazione

Menu File->Attivazioni

Alcuni extra possono essere liberamente fruibili, altri possono essere disponibili solo a seguito di una fornitura di una chiave di abilitazione.

Per la prima abilitazione inserite in "Licenza concessa a" la vostra ragione sociale, e in "Codice WinWaste" il codice di assistenza WinWaste rilevabile nella schermata principale di WinWaste in basso a destra. Il pulsante "Attivazione online" acquisisce i moduli attivati, o ne aggiorna l'elenco.

| Auto | | | | _ | \sim | | |
|--|-------------------|-----------------|----------|-------|--------|--|--|
| Mattivazioni moduli | | | - | U | ~ | | |
| Situazione attuale : | | | | | | | |
| Licenza concessa a | | | | | | | |
| Codice WinWaste | | | | | | | |
| Elenco dei moduli abilitati | | | | | | | |
| Modulo | Stato attivazione | Scadenza | | | | | |
| Importazione Atlantide | | 31/05/2024 | | | | | |
| Costi e ricavi | | 31/05/2024 | | | | | |
| Gestione conto terzi | | 31/05/2024 | | | | | |
| Mulino lavorazioni (*) | | 31/05/2024 | | | | | |
| Elaborazione massiva archivi generali | | 31/05/2024 | | | | | |
| Elenco fatture contabilità | | 31/05/2024 | | | | | |
| Standardizzazione modelli | | 31/05/2024 | | | | | |
| Aggiomamento prezzi rapporti commerciali fomit | | 31/05/2024 | | | | | |
| Integrazione Zucchetti G2 | | 31/05/2024 | | | | | |
| Non conformità materiali | | 31/05/2024 | | | | | |
| Integrazione SuiteCRM | Abilitato | 30/06/2024 | | | | | |
| Materiali da costruzione (*) | | 31/05/2024 | | | | | |
| Importazione da Anthea | | 31/05/2024 | | | | | |
| (*) | | 31/05/2024 | | | | | |
| Integrazione con Zucchetti Infinity | | 31/05/2024 | | | | | |
| | | 21/05/2024 | | | | | |
| Attivazione moduli | | | | | | | |
| Attivazione online | Inserimento m | anuale codice d | i attiva | zione | | | |
| | | | | | | | |

Configurazione email Menu File->Configura mail

Indicare qui le specifiche di invio mail del vostro sistema. Su questa impostazione si basano diversi Extra quando inviano mail

| 😔 Configurazione e | mail 🗖 🗖 🗾 |
|--------------------|-------------------------------|
| Titolo | |
| Email mittente: | relay@extra.acribia.it |
| Username: | relay@extra.acribia.it |
| Password: | ••••••• |
| Server SMTP : | smtp.extra.acribia.it |
| Porta: | 587 None V Ignora errori SSL |
| | Invia mail di prova |
| | |
| | |
| | Salva configurazione |
| | |

Gli "Extra" disponibili

Gli extra sono accessibili dai menu Documenti, Archivi, e Integrazioni Gli ultimi Extra utilizzati sono accessibili nella riga sottostante All'interno di ogni Extra solitamente è disponibile una guida online tramite un apposito pulsante Extra for WinWaste
Eile Modifica Visualizza Documenti Archivi Integrazioni Einestre Guida
Ultimi Extra: Configura mail Attivazioni Aggiorna clienti Impresa Scadenza Analisi Contabilizzazione fatture Impresa Costi e ricavi

0000 AZIENDA CAMPIONE Anno 2014 Ver 1.2.0.20

| 😔 Scadenza analisi | | | | | | | | | | |
|---|----------------|--------------|------------|-----|-----|-------------|------|-------------------------|-------------------|-------------------|
| 1) Ricerca analisi | | 2) seleziona | 3) Invio m | ail | | | | | | |
| Analisi chimica di accompagnamento con scadenza tra | | tutte | Oggetto | | | | | | Invia mail a tutt | |
| Analisi di caratterizzazione | 2/2017 🔲 🔻 | non scadute | CCN | | | | | | selezionati | |
| Campionamento Omologa | | nessuna | Согро | | | | | | suggerisci ma | |
| solo destinati a | | inverti | | | | | | | Mail di prova a C | CN |
| <u>u</u> | | | | | | | | | | |
| | Ricerca | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Selezione Produttore Rag.Sociale Coo | d.UL Desc.U.L. | Email | | | CER | Rif.Rifiuto | S.F. | Caratter.di pericolo | Desc.Rifiuto | DescCatalogo Rifi |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |